



Comment configurer Zoom pour pouvoir utiliser l'audio original

Zoom a été initialement créé pour les réunions. Lorsqu'un utilisateur fait une pause pendant qu'il parle, Zoom coupe le son de son micro afin que nous n'entendions pas les bruits de fond comme la climatisation et la sonnerie des téléphones. Malheureusement, cela ne fonctionne pas bien pour la musique (il éteint le micro lorsque nous jouons de longues notes tenues !), nous devons donc dire à Zoom que nous voulons utiliser l'audio original pendant les cours de musique. Il y a deux étapes à suivre, une avant d'ouvrir le lien Zoom pour la leçon et une pendant la leçon.

PREMIÈRE ÉTAPE - AVANT le cours :

Configurez votre compte Zoom afin d'avoir la possibilité d'utiliser le son original dans n'importe quelle réunion :

Lors de l'utilisation d'un ordinateur :

1. Connectez-vous à Zoom.
2. Cliquez sur votre photo de profil, puis sur **Paramètres** .
3. Dans le menu de navigation, cliquez sur l'onglet **Audio** .
4. Mettez la fonction **Supprimer le bruit de fond** sur le réglage **BAS**.
5. Sous **Musique et audio professionnel**, sélectionnez les **options en réunion pour «Activer le son d'origine** ». (Le paramètre **Son d'origine** s'affichera dans le coin supérieur gauche de vos réunions.)
6. Seulement SI vous disposez d'une connexion Internet très fiable et rapide ainsi que d'un ordinateur rapide, vous pouvez cocher la case **Mode musique haute fidélité**. (cette option consomme plus de bande passante)
7. SI vous **portez des écouteurs/écouteurs** pendant la leçon, cochez la case **Annulation d'écho**. Si non, laissez le désactiver.
8. Ne cochez **pas** la case **Audio stéréo**.
9. Appuyez sur **Avancé** et assurez-vous que **Annulation d'écho** est réglé sur **Auto**

Lors de l'utilisation d'une application mobile (ipad, téléphone)


1. Connectez-vous à l'application mobile Zoom.
2. Appuyez sur **Paramètres** .
3. Appuyez sur **Réunions**.
4. Sous **Audio**, appuyez sur le bouton **Allumer le son d'origine** pour l'activer ou le désactiver.

DEUXIÈME ÉTAPE - PENDANT le cours:

Une fois que vous aurez rejoint la réunion Zoom pour la leçon, vous "activerez" le son d'origine :

Après avoir **activé l'option en réunion pour le son d'origine en utilisant les étapes ci-dessus**, vous devez choisir de conserver le son d'origine pendant une réunion (à chaque cours!) en suivant les instructions ci-dessous.

Lors de l'utilisation d'un ordinateur :

1. Connectez-vous à Zoom.
2. Démarrer ou rejoindre une réunion.
3. Cliquez sur **Son d'origine** dans le coin supérieur gauche.
4. (Facultatif) À droite de Son d'origine, cliquez sur la flèche vers le bas  pour sélectionner un microphone qui utilise automatiquement le son d'origine lorsqu'il est sélectionné.

Lors de l'utilisation d'une application mobile (iPad, téléphone) :

1. Connectez-vous à l'application mobile Zoom.
2. Démarrer ou rejoindre une réunion.
3. Appuyez sur **Plus** .
4. Appuyez sur **Activer le son d'origine**.